



Information

› Opsætning format

- Alle dokumentersider (1,2,3 osv) skal leveres i den ønskede opsætning: højformat eller tværformat
- en kombination af begge formater er ikke muligt
- opsætningen af formatet skal allerede oprettes i layoutprogrammet - ingen drejninger af sider i tryk-PDF
- opsætning af formatet skal være overens med læseretning af layoutet




› Rækkefølge dokumentersider


dokumentersider skal være i rækkefølgen fra dokumentside 1,2,3 osv / titel

› Forskellige læseretninger i layoutet ved tryk på begge sider


vær opmærksom på forskellige læseretninger (A) ved tryk på begge sider - trykarket bliver drejet om 180 grader om sin vertikale akse opret opsætning (drejning) tilsvarende i dit layout




højformat



tværformat



højformat midterfals



tværformat midterfals

› Spørgsmål & hjælp

Vi er glade for at rådgive dig via telefonen i vores Customer Service Center.


Fotobøger med softcover (digitalt tryk)
A5, tværformat, binding venstre (limindbinding)

Omslag

Dokumentside 1: Omslag yderside

Levér venligst to trykfiler:

- 1 x omslag (ensidet)
- 1 x indholdsdel (flersidet)



Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Lukket slutformat
210 mm x 148 mm

Tilføjelse af beskæring (x)
3 mm

Sikkerhedsafstand (z)
8 mm


Sikkerhedsafstand ryg (z1)
7 mm

Sikkerhedsafstand ryg (z2)
1 mm

- A = Dataformat
- B = Slutformat
- C = Ryg*
- D = Foldlinie


Tykkelse ryg (C):
* Se de nødvendige mål i tabellen.

U1 = Omslag titel
U4 = Omslag bagside



Fotobøger med softcover (digitalt tryk)
A5, tværformat, binding venstre (limindbinding)

Indhold
Dokumentsider



Levér venligst to trykfiler:

- 1 x omslag (ensidet)
- 1 x indholdsdel (flersidet)

Sider i indholdet

- Indhold begynder med højre side (C)
- Indeni ender med end venstre side (D)
- Levér trykfiler i kronologisk rækkefølge
- eventuelt blanke sider skal være med i trykfilet


Sideantal

De valgte antal sider (inkl. omslag)
minus 4 sider omslag
bliver antallet af siderne i inderdelet.

Eksempel:
Sideantal 100 minus
4 sider omslag = 96 sider indhold.

Tegningerne er ikke i målestoksforhold

Tilføjelse af beskæring (x)
3 mm
Sikkerhedsafstand (z)
8 mm
Sikkerhedsafstand i midten (z1)
13 mm



A = Dataformat
B = Slutformat
C = Højre side
D = Venstre side
E = Overklæbet, usynlig område

! Overklæbet område (E):

Grafikker på tværs af siderne skal ikke
gå ind i den overklæbte område, der
tabes 5 mm layoutområdet.

Rykforstærkning, softcover (digitaltryk)

Sideantal (inkl. omslag)	Materiale indvendig del
	190g foto
	Rygforstærkning
28	4,0 mm
32	4,5 mm
36	4,5 mm
40	5,0 mm
44	5,5 mm
48	6,0 mm
52	6,0 mm
56	6,5 mm
60	7,0 mm
64	7,5 mm
68	7,5 mm
72	8,0 mm
76	8,5 mm
80	9,0 mm
84	9,5 mm
88	9,5 mm
92	10,0 mm
96	10,5 mm
100	11,0 mm
104	11,0 mm
108	11,5 mm
112	12,0 mm
116	12,5 mm
120	12,5 mm
124	13,0 mm
128	13,5 mm
132	14,0 mm
136	14,5 mm
140	14,5 mm
144	15,0 mm
148	15,5 mm
152	16,0 mm
156	16,5 mm
160	16,5 mm
164	17,0 mm
168	17,0 mm
172	17,0 mm
176	17,5 mm

Sideantal (inkl. omslag)	Materiale indvendig del
	190g foto
	Rygforstærkning
180	17,5 mm
184	18,0 mm
188	18,5 mm
192	18,5 mm
196	19,0 mm
200	19,5 mm
204	20,0 mm
208	20,5 mm
212	20,5 mm
216	21,0 mm
220	21,5 mm
224	22,0 mm
228	22,0 mm
232	22,5 mm
236	23,0 mm
240	23,5 mm
244	24,0 mm
248	24,0 mm
252	24,5 mm
256	25,0 mm
260	25,5 mm
264	25,5 mm
268	26,0 mm
272	26,5 mm
276	26,5 mm
280	27,0 mm
284	27,5 mm
288	27,5 mm
292	28,0 mm
296	28,5 mm
300	29,0 mm
304	29,0 mm
308	29,5 mm
312	30,0 mm
316	30,5 mm
320	31,0 mm
324	31,0 mm